

『スマートフォン (Andoroid 4.4.2)』 の設定

① 「メール」 をタップします。



② メールアドレス、パスワードを入力し「手動セットアップ」をタップします。

 A screenshot of an Android application's 'アカウント設定' (Account Settings) screen. At the top, there is a title bar with an '@' icon and the text 'アカウント設定'. Below this, the main heading is 'メールアカウント' (Email Account) in green. A sub-heading reads '簡単な手順でアカウントをセットアップしていただけます。' (You can set up an account with a simple procedure). There are two input fields: 'メールアドレス' (Email Address) with the example 'kani-tarou@ma.ctl.ne.jp' and 'パスワード' (Password) with a masked field of dots. At the bottom, there are two buttons: '手動セットアップ' (Manual Setup) and '次へ' (Next).

メールアドレス	「メールアドレス登録完了のお知らせ」をご覧ください。 例) kani-tarou@ma.ctl.ne.jp
パスワード	「メールアドレス登録完了のお知らせ」をご覧ください。 (8文字/英数字混在/大小文字区別あり)

③ 「IMAP」 をタップします。 (POP3でも可能です。)

 A screenshot of an Android application's 'このアカウントのタイプ' (Account Type) selection screen. The title is 'このアカウントのタイプ'. Below the title, there are three large, light gray buttons stacked vertically: 'POP3', 'IMAP', and 'Exchange'.

(次ページへ続く)

- ④「ユーザ名」「サーバー」と「セキュリティの種類」を下記のように入力し、「次へ」をタップします。

受信サーバーの設定

ユーザー名	<input style="width: 80%;" type="text" value="kani-tarou"/>
パスワード	<input style="width: 80%;" type="password" value="....."/>
サーバー	<input style="width: 80%;" type="text" value="ma.ctk.ne.jp"/>
セキュリティの種類	<input style="width: 80%;" type="text" value="SSL/TLS"/>
ポート	<input style="width: 80%;" type="text" value="993"/>

ユーザ名 (※受信・送信共)	メールアドレスの@より左側の部分。 例) メールアドレスが kani-tarou@ma.ctk.ne.jp の場合、 kani-tarou
パスワード (※受信・送信共)	「メールアドレス登録完了のお知らせ」をご覧ください。 (8文字/英数字混在/大小文字区別あり)
サーバー	ma.ctk.ne.jp
セキュリティの種類	SSL/TLS
ポート	993

- ④送信サーバの設定を下記のように入力し、「次へ」をタップします。

送信サーバーの設定

SMTPサーバー	<input style="width: 80%;" type="text" value="ma.ctk.ne.jp"/>
セキュリティの種類	<input style="width: 80%;" type="text" value="SSL/TLS"/>
ポート	<input style="width: 80%;" type="text" value="465"/>
<input checked="" type="checkbox"/> ログインが必要	
ユーザー名	<input style="width: 80%;" type="text" value="kani-tarou"/>
パスワード	<input style="width: 80%;" type="password" value="....."/>

(次ページに続きます。)

SMT Pサーバー	ma.ctk.ne.jp
サーバー	ma.ctk.ne.jp
セキュリティの種類	SSL/TLS
ポート	465
ログインが必要	チェックを入れます。
ユーザ名 (※受信・送信共)	メールアドレスの@より左側の部分。 例) メールアドレスが kani-tarou@ma.ctk.ne.jp の場合、 kani-tarou
パスワード (※受信・送信共)	「メールアドレス登録完了のお知らせ」をご覧ください。 (8文字/英数字混在/大小文字区別あり)

⑤お客様の利用状況に応じて下記項目をチェックし、「次へ」をタップします。

アカウントのオプション

受信トレイを確認する頻度 15分毎

メール着信を知らせる

このアカウントからメールを同期する

Wi-Fiへの接続時に添付ファイルを自動的にダウンロードする

⑤「あなたの名前」を入力し、「次へ」をタップします。

アカウントの設定が完了しました。

このアカウントに名前を付ける (省略可):
kani-tarou@ma.ctk.ne.jp

あなたの名前 (送信メールに表示されます)
可児 太郎

あなたの名前	お客様のお名前を入力 (任意) ※メールを送った際、相手側に「送信者名」として通知されます。 例) 可児 太郎
--------	---

設定は以上です。