


『Outlook 2013』の場合


- ① 「ファイル」→「アカウント設定」を選択します。



- ② 該当のアカウントを選択し、「変更(A)...」をクリックします。



- ③ 下記項目を確認します。



名前	お客様の任意の名前を入力します。
電子メール アドレス	「メールアドレス登録完了のお知らせ」をご覧ください。
受信メール サーバー	ma.ctk.ne.jp
送信メール サーバー	ma.ctk.ne.jp
アカウント名	メールアドレスの@より左側の部分。 例) メールアドレスが kani-tarou@ma.ctk.ne.jp の場合、 kani-tarou
パスワード	「メールアドレス登録完了のお知らせ」をご覧ください。 (8文字/英数字混在/大小文字区別あり)
パスワードを保存する(W)	チェックします。

④ 前項の「詳細設定」→「送信サーバー」をクリックし、下記項目を確認します。

インターネット電子メール設定

全般 **送信サーバー** 詳細設定

送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)

受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)

次のアカウントとパスワードでログオンする(L)

アカウント名(N):

パスワード(P):

パスワードを保存する(R)

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)

メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする(I)

送信サーバー(SMTP)は認証が必要	チェックします。
受信メールサーバーと同じ設定を使用する	選択します。

⑤ 「詳細設定」を選択し、下記項目を確認します。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー **詳細設定**

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I): 995 標準設定(D)

このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)

送信サーバー (SMTP)(O): 465

使用する暗号化接続の種類(C): SSL

サーバーのタイムアウト(T)

短い 長い 1分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(R) 14 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル

受信サーバー(POP3)	995
このサーバーは暗号化された接続(SSL)が必要	チェックします。
送信サーバー(SMTP)	465
使用する暗号化接続の種類	SSL

以上で設定の確認は終了です。